

Kompatibilität der ArchiCAD-Dongle

ArchiCAD Dongletypen

ArchiCAD benötigt einen Hardware-Schutzschlüssel, auch Dongle genannt, um als Voll-Version betrieben zu werden. Die folgenden Dongletypen existieren:

Hersteller	Anschlussstyp	Ausgeliefert mit Version	Kompatibel mit Version
Microguard	ADB	5.0 auf Mac	5.0; 5.1; Keine Rück-Kompatibilität ¹
Rainbow Sentinel	ADB, LPT	4.16 auf Windows 6.0 auf Mac	4.16-6.0 auf Windows 6.0; 6.5; Keine Rück-Kompatibilität ¹
WibuKey	ADB, LPT, USB	ArchiCAD 7.0	ArchiCAD 6.0 - 13 ²
CodeMeter	USB	ArchiCAD 13	ArchiCAD 10-13 ³

Anmerkungen:

1. Der alte Mac-Schutzschlüssel (Microguard für Version 5.0 und 5.1 und Rainbow Sentinel für Version 6.0 und 6.5) war nicht rück-kompatibel. Allerdings enthielt die ArchiCAD CD die neu kompilierte Vorgängerversion, damit sie mit dem neuen Dongle betrieben werden konnte.
2. Die ArchiCAD 7.0 CD enthielt eine spezielle von ArchiCAD 6.0 (r5/v5), ArchiCAD 6.5 (r4/v4), die mit dem WIBU Key lief
3. Um ArchiCAD 10-12 mit dem CodeMeter betreiben zu können, müssen die betreffenden Hotfixe installiert sein

WIBU-Key-Kompatibilität

Unterstützte Produkte: ArchiCAD 6.0 und höher, HKLSE-Modeller, EcoDesigner

Der WIBU-Key wurde mit ArchiCAD 7.0 eingeführt. Die WIBU-Key Lizenzen sind rück-kompatibel, so dass man mit einer ArchiCAD 13 Lizenz alle ArchiCAD Versionen von ArchiCAD 13 bis zu ArchiCAD 6.0 (r5/v5) starten kann.

Mit einem Einzelplatz-Dongle können Sie so viele Instanzen von ArchiCAD (egal welche Version) auf dem gleichen Computer starten, wie Sie möchten. Wenn Sie auf einen Netzwerk-Dongle zugreifen, wird nur eine Lizenz dabei benutzt.

Wenn Sie aber verschiedene ArchiCAD-Versionen starten, können mehrere Lizenzen vom Netzwerk-Dongle benötigt werden, je nachdem aus welcher „Versionsgruppe“ Sie das ArchiCAD starten.

Diese ArchiCAD-Versionen gehören jeweils zur gleichen Versionsgruppe:

- ArchiCAD 6.0; 6.5; 7.0
- ArchiCAD 8; 8.1; 9; 10; 11; 12
- ArchiCAD 13

Wenn Sie also ArchiCAD 10, 11 und 12 zeitgleich betreiben, wird nur **eine Lizenz** vom Netzwerk-Dongle benutzt. Wenn Sie aber ArchiCAD 7.0, 12 und 13 gleichzeitig betreiben, werden **drei Lizenzen** vom Netzwerk-Dongle in Anspruch genommen.

Kompatibilität mit Remote-Access-Software

Es ist möglich, ArchiCAD über Remote-Access Software (z.B. Windows Terminal Server, Citrix,...) zu betreiben. Dazu benötigen Sie einen Netzwerk-Dongle. Jede ArchiCAD Instanz innerhalb der gleichen Terminal-Session benutzt eine eigene Lizenz. Wenn also z.B. 3 Nutzer mit Fernzugriff eingeloggt sind und jeweils 2 ArchiCAD Versionen offen haben, werden 6 ArchiCAD Lizenzen benötigt.

Die Zukunft des WIBU-Keys

Ab Oktober/November 2009 liefert GRAPHISOFT neue ArchiCAD-Lizenzen mit dem CodeMeter Sticks von WIBU aus. Die existierenden WIBU-Keys werden aber weiter unterstützt und müssen nicht ausgetauscht werden.

CodeMeter-Key Kompatibilität

Unterstützte Produkte: ArchiCAD 10 und höher, HKLSE-Modeller, EcoDesigner

CodeMeter werden seit ArchiCAD 13 (2009) eingesetzt. Mit einem CodeMeter können auch ArchiCAD 10, 11 und 12 (nach betreffender Hotfix-Installation) ausgeführt werden (Die Hotfixe sind voraussichtlich ab Ende Oktober verfügbar).

Wenn mehrere Versionen (z.B. 10 und 13) gleichzeitig auf einem Computer ausgeführt werden, wird nur eine Lizenz vom CodeMeter NET Key benötigt.

Der CodeMeter unterstützt die Möglichkeit, Lizenzen temporär auszuleihen.

Kompatibilität mit Remote-Access-Software

Es ist möglich über Remote-Access Software (z.B. Windows Terminal Server, Cytrix,...) zu betreiben. Dazu benötigen Sie einen Netzwerk-Dongle. Mehrere Kopien der gleichen ArchiCAD Version innerhalb der gleichen Terminal Session benutzen eine ArchiCAD Lizenz. Wenn also z.B. 3 Nutzer mit Fernzugriff eingeloggt sind und jeweils 2 ArchiCAD 13 Instanzen offen haben, werden 3 ArchiCAD Lizenzen benötigt.

Dongletypen mischen

Es wird nicht empfohlen, die unterschiedlichen Dongletypen (z.B. NET WIBU-Key und NET CodeMeter-Key) im gleichen Netzwerk zu mischen. Benutzen Sie entweder WIBU-Key oder CodeMeter.